

STATO DEI SERVIZI WEB: FUNZIONANTI

ATTENZIONE: Ripetuti tentativi di accesso alle email, con password errata, bloccheranno l'indirizzo IP della linea in uso, questo impedirà la comunicazione con il server di posta e quindi ulteriori accessi. Per potersi connettere di nuovo dovrete fornire all'ufficio ced e helpdesk@atleticom.it

l'indirizzo IP della linea da sbloccare. L'indirizzo IP in uso è rilevabile andando su un sito internet come:

<https://www.whatismyip.com/my-ip-information/>

Per contattare il CED FIR: usare la e-mail: ced@federugby.it (NO PEC)

ATTENZIONE, il contatto deve essere effettuato sempre dando codice di affiliazione della società e codice di tesseramento del presidente, possibilmente usando gli accounts federali (se attivati).

PER LE SOCIETA'



[Vai ai Servizi Web \(TOL\) per le Società](#)



[Scarica le Istruzioni e moduli di Adesione al Servizio](#)



[Scarica il Manuale TOL 2013](#)



[Scarica Le istruzioni d'uso della posta federale](#)

Avviso Alle Nuove Società

la fir ha aperto un account e-mail per ogni società che "

Per contattare il CED F  re la e-mail:

ced@federugby.it

ATTENZIONE:

il contatto deve essere effettuato sempre dando codice di affiliazione della società

PER ALLENATORI E ARBITRI



[VISUALIZZA DATI DI TESSERAMENTO](#)



[Istruzioni di accesso alla visualizzazione](#)



[Scarica Le istruzioni d'uso della posta federale](#)

Parametri di uso e configurazione posta federale FIR

Nome Utente

Inserire l'account completo account@federugby.it

Acesso da Webmail

URL <http://webmail.federugby.it>

Per configurazione su programmi di posta:

Indirizzo porte per ricezione/invio senza criptazione ssl

Uscita: SMTP Porte 25 e 587 Autenticazione Richiesta

arrivo posta: IMAP Porta 143

arrivo posta: POP Porta 110

Indirizzo porte per ricezione/invio con sicurezza SSL

Uscita: SMTP-SSL Port 465 Autenticazione Richiesta

Arrivo Posta: IMAP-SSL Port 993

Arrivo posta: POP-SSL Port 995

Per contattare il **CED FIR** usare la e-mail: 

ced@federugby.it

ATTENZIONE: il contatto deve essere effettuato sempre dando codice di affiliazione della società e codice di tesseramento del presidente, possibilmente usando gli accounts federali (se attivati).

Su appuntamento si può stabilire una connessione remota tramite il link: <https://app.ntrglobal.com/it/code/> xxxxxx il

codice verrà dato dall'ufficio alla connessione.